GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE – MICROSOFT EXPRESS

Gli step previsti per portare a termine la configurazione della casella PEC sono:

- 1. scelta della configurazione più adatta;
- 2. configurazione della casella in modalità IMAP o, in alternativa,
- 3. configurazione della casella in modalità POP3;
- 4. chiusura delle attività.

QUALE CONFIGURAZIONE SCEGLIERE

POP e **IMAP** sono le due modalità con le quali configurare l'accesso alla *Posta in arrivo* nel programma di posta del computer.

Se scelgo la modalità **POP3** (*Post Office Protocol 3*), attualmente la più diffusa, i messaggi verranno prelevati dalla cartella *Posta in arrivo* del <u>server</u> di posta e scaricati in locale sul computer. Non saranno più visibili da webmail, a meno che non venga selezionata l'opzione che permette di conservarne una copia sul server.


Con **IMAP4** (*Internet Mail Access Control 4*) i messaggi, indipendentemente dal fatto che siano nella cartella *Posta in arrivo* o in una qualsiasi delle altre cartelle, rimarranno comunque sul server mentre sul computer ne sarà scaricata soltanto una copia. Sarà quindi possibile accedere alla casella da più computer e visualizzare lo stesso contenuto, purché tutti gli accessi avvengano via IMAP4 oppure webmail.

E' importante tenere a mente che se si cancella un messaggio dal client di posta questa verrà cancellata anche dalla webmail.

CONFIGURAZIONE IMAP

Avviare il programma Microsoft Outlook Express.


Un clic sul comando di menu *Strumenti* permette di visualizzare le possibili opzioni e di selezionare la voce *Account*.




Selezionare la voce Aggiungi-Posta Elettronica dalla schermata Account Internet.




Successivamente, inserire il nome che si desidera venga visualizzato dagli interlocutori nel campo **DA**: (il messaggio proviene da:) e procedere con un clic sul pulsante Avanti.



Inserire l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e procedere con un clic sul pulsante Avanti.




Microsoft Outlook Express propone un form all'interno del quale è possibile selezionare la tipologia di Account, IMAP, e inserire gli ulteriori dati necessari.



Le informazioni richieste definiscono:


- il server, di cui occorre indicare sia la definizione della modalità di connessione, **IMAP**, selezionandola dal menu a tendina *Tipo di Account* che i dati di connessione del server. In particolare:
 - Server posta in arrivo: mbox.cert.legalmail.it
 - Server posta in uscita: sendm.cert.legalmail.it

Per concludere, fornire le informazioni di accesso alla casella <u>PEC</u> inserendo la User ID di accesso, nel campo *Nome account*, e la Password.



Un clic sul pulsante Avanti permette di tornare alla schermata Account Internet.

Selezionare l'account di posta appena creato e procedere con un clic sul pulsante Proprietà.




All'interno della scheda Server selezionare l'opzione Autenticazione del server necessaria.



I successivi passi del percorso di configurazione li trova nella scheda *Impostazioni Avanzate* e per entrambi i server di posta selezionare l'opzione *Il server necessita di una connessione protetta* (<u>SSL</u>).

Le porte da utilizzare sono, rispettivamente:

- Server posta in arrivo (IMAP): 993
- Server posta in uscita (SMTP): **25** o **465**



Un clic sul pulsante OK permette di terminare l'attività di configurazione del client di posta.


CONFIGURAZIONE POP3

Avviare il programma Microsoft Outlook Express.


Un clic sul comando di menu *Strumenti* permette di visualizzare le possibili opzioni e di selezionare la voce *Account*.




Selezionare la voce Aggiungi-Posta Elettronica dalla schermata Account Internet.



Successivamente, inserire il nome che si desidera venga visualizzato dagli interlocutori nel campo DA: (il messaggio proviene da:) e procedere con un clic sul pulsante Avanti.




Microsoft Outlook Express propone un form all'interno del quale è possibile inserire i dati necessari per la configurazione e selezionare il tipo di Account POP3.



Le informazioni richieste definiscono:


- il server, di cui occorre sia la definizione della modalità di connessione, **POP3**, selezionandola dal menu a tendina *Tipo di Account* che l'indicazione dei dati di connessione del server. In particolare:
 - Server posta in arrivo: mbox.cert.legalmail.it
 - Server posta in uscita: sendm.cert.legalmail.it

Per concludere, fornire le informazioni di accesso alla casella PEC inserendo la User ID di accesso, nel campo *Nome account*, e la Password.



Un clic sul pulsante Avanti permette di tornare alla schermata Account Internet.

Selezionare l'account di posta appena creato e procedere con un clic sul pulsante Proprietà.



All'interno della scheda Server seleziono l'opzione Autenticazione del server necessaria.



I successivi passi del percorso di configurazione li trovo nella scheda *Impostazioni Avanzate* e per entrambi i server di posta seleziono l'opzione *Il server necessita di una connessione protetta (SSL)*.

Le porte da utilizzare sono, rispettivamente:

- Server posta in arrivo (POP3): 995
- Server posta in uscita (SMTP): **25** o **465**



Se desidera conservare una copia dei messaggi sul server, in modo che il client di posta non li cancelli dopo averli scaricati in locale, è possibile selezionare la voce Lascia una copia dei messaggi sul server.

Se si desidera conservare i messaggi per un tempo limitato selezionare l'opzione *rimuovi dal server dopo* indicare il numero dei giorni scelti, una volta trascorsi i messaggi saranno cancellati automaticamente dal server.

Un clic sul pulsante OK mi permette di terminare l'attività di configurazione del mio client di posta.

CHIUSURA ATTIVITÀ

Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, eseguire un semplice e veloce test di controllo inviando un messaggio sull'indirizzo di Posta Certificata.